

# \$OEMS\$ DAĞITIM KLASÖRÜ VE ÖZELLİKLERİ

**Düzenleme : KintaRo**

**E-Posta : [kintaro@tamotomatik.org](mailto:kintaro@tamotomatik.org)**


**Web : [www.tamotomatik.org](http://www.tamotomatik.org)**

\$OEM\$ Dağıtım Klasörü Nedir ve Nasıl Kullanılabilir? Şimdi de \$OEM\$ klasörünün işlevi üzerinde duralım.

Bu klasöre yerleştirdiğiniz tüm dosyalar (Yazılımlar ve sürücüler vb.) kurulum sırasında Windows' un bulunduğu bölmeye otomatik olarak kopyalanacaktır. Bu dosyalar sabit diske kopyalandıktan sonra, düzenlediğiniz batch komutu ile çağrılabilir ve sisteme kurulabilir. Bu dosyaların nerede kurulacağını yanıtlamak için **%systemdrive%** dizini kullanabilirsiniz. Bu dizin sistem tarafından otomatik olarak Windows' un kurulduğu "Yerel Disk" olarak algılanır. Örneğin; Windows D:\ bölümüne kuruluyorsa, bu komutu **%systemdrive%** olarak vermek yeterlidir. Bir başka deyişle Windows, bu komutun, Windows' un kurulacağı disk olduğunu otomatik olarak algılayacaktır.

Sabit diske kopyalanan dosyaların neden doğrudan CD yardımı ile sisteme kurulamadığını merak etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni her sistemin CDRom sürücü adını farklı şekilde belirliyor olmasındandır. Örneğin, "%CDROM%" komutu her sistemde farklı olarak algılanacağından, sistemin CDRom sürücüleri bulmasında imkansız hale gelecektir.

\$OEM\$ Dağıtım Klasörü



Sizinde gördüğünüz gibi, Windows XP CD' de **I386** ve **\$OEM\$** klasörü aynı yerde bulunurlar. **\$OEM\$** içerisinde yer alan **\$1** klasörü işlev olarak içerisinde barındırdığı tüm dosyayı C:\ Yerel Disk içerisine kopyalar.(Windows' un kurulacağı disk) Aşağıda bu uygulamanın nasıl çalıştığı hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Aşağıda bulunan sıralama;  
C:\XPCD\\$OEM\$\\$1\Install\

Windows XP CD' de (X:\ CD-ROM sürücü adı),  
X:\\$OEM\$\\$1\Install\

Windows Kurulum esnasında ise \\$OEM\$\\$1\Install içeriği yerel diske kopyalanacaktır. Kopyalanacağı Klasör: :\Install klasörüdür.

Proje boyunca,

**"start /wait %systemdrive%\install\MSN\msnmsg.ms i /qb"** gibi komutlar ile karşılaşacaksınız. Yukarıdaki komut C:\install\MSN\ klasör için kullanılmıştır.

**\$\$** -Klasörü içeriği ise sabit disk içerisindeki WINDOWS klasörüne kopyalanacaktır. Bu klasöre Windows sistemin doğrudan kullanabileceği dosyalar eklenilebilir. Örneğin yeni bir Windows XP teması eklemek için **\$\$** içerisine Resources ve Themes klasörünü oluşturun( C:\WINDOWS\Resources\Themes) ve kurulmasını istediğiniz tema dosyalarını buraya yerleştirin. Windows KUR, bu dosyaları otomatik olarak sistem içerisine kopyalayacaktır.

Aşağıda yer alan komutlarda yukarıdakiler gibi kullanılır.

**\$Docs** - Documents and Settings

**\$Progs** - Program Files

**\$\$** - Windows Folder

**\$1** - Bir sabit disk içerisinde Windows' un kurulduğu bölmedir.

COPY or XCOPY batch komutları ile dilediğiniz klasörleri sabit diskinize kopyalabilirsiniz.