



# AUTO-IT İLE CRACK HAZIRLAMA

**Düzenleme : KintaRo**

**E-Posta : [kintaro@tamotomatik.org](mailto:kintaro@tamotomatik.org)**

**Web : [www.tamotomatik.org](http://www.tamotomatik.org)**

Neler lazım?

Bir miktar katılımlarımız bilgisi. En azından diğer katılımsız başlıklarını okumuş anlamış olmak. Çünkü katılımsız yapma sürecini size bırakacağım. Sadece serial girdirtiyoruz şimdi.

UltraISO setupu

[http://rapidshare.com/files/26636452/UltraISO\\_Premium\\_Edition\\_8.6.2\\_Build\\_2011.rar](http://rapidshare.com/files/26636452/UltraISO_Premium_Edition_8.6.2_Build_2011.rar)

AutoIT

<http://www.autoitscript.com/autoit3/downloads.php>

Bir adet boş AutoIT dosyası açın. uiso8\_pe.exe dosyası ile aynı klasörde olsun.

İlk satırında ultraiso'yu sessiz kurduralım ki başka bat dosyasıyla işimiz olmasın.

Komutumuz budur:

```
ShellExecuteWait("uiso8_pe.exe", "/VERYSILENT /SP-")
```

Shellexecutewait komutu çalıştırılan program sonlanmadan bir sonraki satırı işletmez.

İlk tırnağa exe dosyasının ismini, ikinci tırnağa katılımsız kurulum parametresini yazdım.

Tools>Go dersiniz programın kurulduğunu görürsünüz.


Şimdi register yaptırmak için programı açalım.

```
ShellExecute(@ProgramFilesDir & "\UltraISO\UltraISO.exe")
```

Shellexecute sadece programı çalıştırır ama bitmesini beklemez. Çünkü işimiz açılan programla.

@Programfilesdir , bat dosyasına yazdığımız %programfiles% değişkenine eşittir.. Böylelikle E veya D'ye de kurulsa çalışır.

Şu anda programın register diyalogu gelmiş olması gerek.



Şimdi diyalogu kontrol altında tutmayı öğreneceğiz. Yani yanlışlıkla diyalog başka bir yere kayarsa bastığımız tuşlar boşa gitmesin.

Öncelikle ekranın geldiğinden emin olalım.


```
WinWait("Hoşgeldiniz")
```

Yani Başlığında Hoşgeldiniz yazan bir pencere görene kadar başka bir satıra geçme.

```
WinActivate("Hoşgeldiniz")
```

Yani başlığında Hoşgeldiniz yazan bir pencere var. Ama belki aktif değil. Başka pencerelerin altına kalmıştır. Ekrana gelsin arkadaş demek.

Diyalog bizde olduğuna göre Kayıt tuşuna basabiliriz. Ama amele TAB "amele yöntemi oluyor biraz" ile değil. Direk tuşa basacağız. Bunun için o tuşun kodunu bulmamız gerek. Bunun için "AutoIT window Info - başlat>AutoIT altında" programını kullanacağız. 😊



```
ControlClick("Hoşgeldiniz", "", "TButton4")
```

ControlClick Belirli bir form üstündeki belirli bir nesneye tıklamayı sağlar.

Resimde görmüş olduğumuz gibi, form ismi ve buton kodunu aldık. Hoşgeldiniz'den sonraki boş tırnak form içinde geçen bir yazıyı belirtmek için ,yani daha hassas form seçimi yapmak içindir. Şu an ihtiyacımız yok.

Butona basınca önümüze bir diyalog daha geldi. Başlığı "Program Kaydı" Hemen üstüne çıkalım kontrol edelim.

```
WinWait("Program Kaydı")  
WinActivate("Program Kaydı")
```

Diyalog bizimdir 😊

Şu anda serial giriş yerindeyiz. programın içindeki serial.txt'den bir serial seçelim.

Öncelikle kullanıcı adı Frank Esser

```
ClipPut("Frank Esser")
```

ClipPut kopyalama hafızasına bir metin almayı sağlar.

Bu yöntemle tuşları tek tek yollayarak meydana gelen yavaşlığı yenmiş olacağız.

Metin hafızadaysa CTRL+V yapalım

```
send("^v")
```

kafamız karışmasın ^ işareti CTRL oluyor.

```
send("{TAB}")
```

Biraz amelelik yapıp tab tuşu ile alt satıra geçelim.

```
ClipPut("6C7E-04BB-65E9-25CF")  
send("^v")
```

Seriali hafızaya alıp yapıştırdık.

```
ControlClick("Program Kaydı", "", "TButton2")
```

Window Info programı ile diyalogun bilgilerini alıp Tamam butonuna tıkladık.

Seriali girince önümüze "Gösterge" başlıklı bir mesaj kutusu çıktı. Hemen kontrolümüze alalım. Akıllı olsun

```
WinWait("Gösterge")  
WinActivate("Gösterge")
```

Kontrolümüze giren pencereye ENTER tuşu yollayıp evine gönderiyoruz

```
send("{ENTER}")
```

Program kapanıyor

Ne güzel kendisini sonlandırmakla uğraştırmadı bizi. Sanırım tamam?

Kodu birde komple verelim. Denemek isteyenler için.

```
ShellExecuteWait("uiso8_pe.exe", "/VERYSILENT /SP-")  
ShellExecute(@ProgramFilesDir & "\UltraISO\UltraISO.exe")  
WinWait("Hoşgeldiniz")
```

```
WinActivate("Hoşgeldiniz")  
ControlClick("Hoşgeldiniz", "", "TButton4")
```

```
WinWait("Program Kaydı")
WinActivate("Program Kaydı")
ClipPut("Frank Esser")
send("^v")
send("{TAB}")
ClipPut("6C7E-04BB-65E9-25CF")
send("^v")
ControlClick("Program Kaydı","", "TButton2")
WinWait("Gösterge")
WinActivate("Gösterge")
send("{ENTER}")
```